

ホームページのアップ方法



FTP ツールの使い方

作成したホームページのデータをインターネットに転送（アップロード）するツールを FTP といい、沢山の種類がありますが、ここでは定番ツールとして人気の高い「FFFTP」の使い方を例に説明します。

1. FFFTP をダウンロードしてください

- ・「FFFTP」は、フリーウェア（無料）です。
- ・Gumblar ウイルスにより、FTP 接続時のパスワードが抜き取られ、サイトが改竄される事例が多発しているようです。
インストール後「接続」メニューの「設定」→「マスターパスワードの設定」でマスターパスワードを設定して使用してください。

2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、インストールを行います

インストール完了後、FFFTP を起動します



FFFTP.exe

3. 「ホスト一覧」画面が表示されるので「新規ホスト」をクリックします



4. 「ホストの設定」画面において、以下のように設定します

ホストの設定

基本 | 拡張 | 文字コード | ダイアルアップ | 高度

ホストの設定名(N) : aicom ホスト名(アドレス)(N) : www.ac-koka.jp

ユーザ名(U) : mxxxxxxx パスワード/パスフレーズ(P) : ***** ☐ anonymous

ローカルの初期フォルダ(L) : []

ホストの初期フォルダ(R) : public_html 現在のフォルダ

☐ 最後にアクセスしたフォルダを次の初期フォルダとする(F)

OK キャンセル ヘルプ

※ 赤字の部分はお客様によって設定内容が異なるところです。設定の際には必ず【環境設定通知書】をご参照ください。

■ホストの設定名：aicom (お好きな名前を設定していただいて構いません)

■ホスト名 (アドレス)：【環境設定通知書】に記載の「WWW サーバー」：www.ac-koka.jp

■ユーザー名：【環境設定通知書】に記載の「ホームページアカウント」

※別名アカウントを設定されている場合も、必ず【環境設定通知書】の「ホームページアカウント」を入力してください。

■パスワード：「ホームページパスワード」

※ホームページパスワードを変更された場合は、変更後のパスワードを入力してください。

■ローカルの初期フォルダ：お客様がホームページを作成されているローカルフォルダ (入力欄右横のボタンを押し、パソコン内のホームページデータがあるフォルダを指定して下さい)

■ホストの初期フォルダ：public_html

5. 「拡張」タブに変更し、以下のように「PASV モードを使う」にチェックします

設定が完了したら OK ボタンをクリックします。

ホストの設定

基本 | 拡張 | 文字コード | ダイアルアップ | 高度

☐ FireWallを使う(F) ホストのタイムゾーン(T) : GMT+9:00 (日本)

☒ PASVモードを使う(V) セキュリティ(Q) : 自動認識

☐ フォルダ同時移動を使う(S) 接続時にホストに送るコマンド(C) : []


ポート番号(N) : 21 標準

アカウント(O) : []

OK キャンセル ヘルプ


6. 「高度」タブを選択し、以下のように設定し、OK ボタンをクリックします

「LIST コマンドでファイル一覧を取得」をチェックします。



7. 「ホスト一覧」画面に今回設定した「aicom」が表示されます

「aicom」を選択し、接続ボタンをクリックします。



8. 左側にはお客様のパソコン内 (ローカル) のファイルが表示、右側にはサーバの状態が表示されます

(mxxxxxxx には、お客様のアカウント名が表示されます。【環境設定通知書】をご参照ください。)

ホームページで利用するファイルは全て public_html フォルダ内にアップします。

サーバ側のディレクトリ指定が「/mxxxxxxx(アカウント)/public_html」となっていない場合は、正しい場所に転送できていない可能性があります。

また、public_html を削除してしまっている場合は新たに作成してください (注 1)。



A. ファイルのアップロード (サーバへのファイル転送)

ファイル転送を行う前に、トップページのファイル名は、index.html または index.htm としてください。

ローカル側 (左側) のアップロードしたいファイルを選択し、ボタンアップロードをクリックします。

アップロードが完了したらサーバ側 (右側) にファイル名が表示されます。

アップロードが完了したら、ブラウザを使って実際にサーバ上にアップロードできたかどうか確認します。

URL は、ホームページアカウントが” mxxxxxxx “の場合、「<https://www.ac-koka.jp/~mxxxxxxx/>」となります (~ は必要です)。

ホームページの別名設定が” taro “の場合、「<https://www.ac-koka.jp/taro/>」となります (~ は不要です)。

B. ファイルのダウンロード (サーバからのファイル転送)

サーバ側 (右側) のダウンロードしたいファイルを選択し、ボタン「↓」をクリックします。

ダウンロードが完了したらローカル側 (左側) にファイル名が表示されます。

注 1. public_html フォルダの作成


1. サーバ側の領域内でマウスの右ボタンをクリックし、メニューから「フォルダ作成」をクリックして「public_html」フォルダを作成します。



2. 作成した public_html フォルダを選択し、再度右ボタンをクリックしてメニューから「属性変更」を選択します。



3. アクセス権を 705 に設定します。



4. 設定が出来たら、「OK」ボタンで画面を閉じます。